

# Netzlaufwerk verbinden

Windows unterstützt sog. Netzlaufwerke, d.h. Man kann eine entfernte Adresse als Laufwerkbuchstaben ansteuern.


## Kommandozeile

1. Öffnen sie eine Kommandozeile über „Start“ → „Ausführen“ / „Suchen“ cmd . exe
2. net use Z: <https://data.psycn.de/remote.php/webdav> /user:<Username><Passwort>
3. Soll die Verbindung auch noch nach einem Neustart vorhanden sein, müssen sie noch die Option /persistent angegeben.


## per GUI

Eine Einrichtung ist denkbar einfach.

1. Explorer öffnen (z. B. „Start“ → „Computer“ oder „Win“ + „E“)
2. „Netzlaufwerk verbinde“ auswählen



3. Im nun geöffneten Fenster den Server <https://data.psycn.de/remote.php/webdav> bei Servername eintragen und unbedingt den Haken bei „Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen“ setzen



4. Fertigstellen klicken
5. Es erscheint ein Fenster, in dem Nutzernamen und Passwort abgefragt wird. Diese eintragen und das Netzwlaufwerk wird verbunden

## Troubleshooting

Problem: Windows nimmt den Benutzernamen und Kennwort nicht an.

Lösung:

- Öffnen Sie die Registry über (Start > Ausführen > regedit)
- Navigieren Sie zu  
HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters
- Ändern Sie dort den Parameter von  
BasicAuthLevel = 1  
auf  
BasicAuthLevel = 2
- Starten Sie Ihren PC neu. Erst dann wird der Registry-Eintrag aktiviert

From:

<https://howto.psycn.de/> - Howto

Permanent link:

[https://howto.psycn.de/doku.php/dateien\\_synchronisation/windows/netzlaufwerk?rev=1397160597](https://howto.psycn.de/doku.php/dateien_synchronisation/windows/netzlaufwerk?rev=1397160597)

Last update: **2020/08/03 20:29**

