

# Netzlaufwerk verbinden

Windows unterstützt sog. Netzlaufwerke, d.h. Man kann eine entfernte Adresse als Laufwerkbuchstaben ansteuern.


## Kommandozeile

1. Öffnen sie eine Kommandozeile über „Start“ → „Ausführen“ / „Suchen“ `cmd.exe`
2. `net use Z: https://data.psync.de/remote.php/webdav /user:<Username> <Passwort>`
3. Soll die Verbindung auch noch nach einem Neustart vorhanden sein, müssen sie noch die Option `/persistent` angeben.


## per GUI

Eie Einrichtung ist denkbar einfach.

1. Explorer öffnen (z. B. „Start“ → „Computer“ oder „Win“ + „E“)
2. „Netzlaufwerk verbinde“ auswählen



3. Im nun geöffneten Fenster den Server <https://data.psync.de/remote.php/webdav> bei Servername eintragen und unbedingt den Haken bei „Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen“ setzen



4. Fertigstellen klicken
5. Es erscheint ein Fenster, in dem Nutzernamen und Passwort abgefragt wird. Diese eintragen und das Netzlaufwerk wird verbunden

Problem: Windows nimmt den Benutzernamen und Kennwort nicht an.

Lösung: Öffnen Sie die Registry über

Start > Ausführen > regedit

Navigieren Sie zu HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters

Ändern Sie dort den Parameter von BasicAuthLevel = 1 auf BasicAuthLevel = 2

Anschließend starten Sie Ihren PC neu.

From:  
<https://howto.psync.de/> - **Howto**

Permanent link:  
[https://howto.psync.de/doku.php/dateien\\_synchronisation/windows/netzlaufwerk?rev=1397124734](https://howto.psync.de/doku.php/dateien_synchronisation/windows/netzlaufwerk?rev=1397124734)

Last update: **2020/08/03 20:29**

